

?????? ???? ???? ???? ???? ??

Page Type: Installation Component: ПринтМенеджер Domain: Installation Product Versions: 4.x  
OS: Windows Status: Draft Related Components: Клиент ПМ Прямая печать без Клиента ПМ  
Цель Настройка прямой печати без клиента ПринтМенеджер — задание отправляется  
непосредственно на конкретный МФУ через сервер ПринтМенеджера. Предусловия  
Установлен и доступен ПринтМенеджер Настроен МФУ в ПринтМенеджере Выполнена  
установка бесклиентской печати (для получения виртуального МФУ) Шаги настройки  
(Windows) Шаг 1. Добавьте МФУ для прямой печати Для добавления МФУ для прямой печати  
необходимо добавить МФУ на АРМ сотрудника так же, как и для отложенной, за  
исключением имени МФУ, оно должно быть указано следующим образом:  
[https://адрес\\_принтменеджера:1631/printers/printer\\_name\\_virtual](https://адрес_принтменеджера:1631/printers/printer_name_virtual) где printer\_name —  
«Идентификатор в CUPS» нужного МФУ (указан на странице редактирования МФУ в  
ПринтМенеджере, в разделе «МФУ») с добавлением \_virtual в конце. Например, для МФУ  
VersaLink\_B405 в строке «Выбрать общий МФУ по имени» нужно написать:  
[https://10.0.132.237:1631/printers/VersaLink\\_B405\\_3719401600\\_virtual](https://10.0.132.237:1631/printers/VersaLink_B405_3719401600_virtual) Все остальные  
настройки должны быть сделаны аналогично отложенной печати. Шаг 2. Назначьте МФУ как  
разрешённый Для корректной работы прямой печати без клиента ПринтМенеджер нужно  
назначить выбранный МФУ как разрешённый для пользователя или отдела. Для  
пользователя: Перейдите в панель администратора Мониторинга. Откройте раздел  
«Пользователи» по ссылке: [https://<адрес\\_мониторинга>:8001/config/person/user/](https://<адрес_мониторинга>:8001/config/person/user/) Найдите  
нужного пользователя и нажмите на его имя. Прокрутите страницу до подраздела  
«Печать». Дважды щёлкните левой кнопкой мыши по нужным устройствам, чтобы добавить  
их в список выбранных. Для отдела: Перейдите в панель администратора Мониторинга.  
Откройте раздел «Отделы и группы» по ссылке:  
[https://<адрес\\_мониторинга>:8001/config/person/usergroup](https://<адрес_мониторинга>:8001/config/person/usergroup) Найдите нужный отдел и  
нажмите на его заголовок. Прокрутите страницу до подраздела «Разрешённые для прямой  
печати МФУ». Отметьте устройства, разрешённые для прямой печати. Защита от обхода  
статистики ALLOW\_BYPASS\_PRINTING — эта настройка защищает от возможности обойти  
систему управления печати. Клиентская и бесклиентская прямая печать не будет работать,  
если настройка отключена. Для её включения в панели администратора ПринтМенеджера  
перейдите в «Настройки» → «Настройки печати», включите и сохраните параметр  
ALLOW\_BYPASS\_PRINTING . Удаление виртуального МФУ для прямой печати Для этого  
необходимо убрать МФУ для прямой печати в профиле отдела или сотрудника аналогично  
инструкциям выше и удалить виртуальный прямой МФУ из раздела «Устройства».  
Ожидаемый результат Задания, отправленные на МФУ прямой печати, поступают в  
ПринтМенеджер и отправляются непосредственно на указанный МФУ. Типовые ошибки  
Ошибка Причина Решение Задания прямой печати не учитываются в статистике Настройка  
ALLOW\_BYPASS\_PRINTING не отключена — пользователи могут печатать в обход системы  
управления В панели администратора ПринтМенеджера перейти в «Настройки» →  
«Настройки печати» и отключить ALLOW\_BYPASS\_PRINTING Связанные страницы Установка  
бесклиентской печати на Windows Установка бесклиентской печати на Linux

Revision #7

Created 2026-05-09 12:41:24 UTC by DD

Updated 2026-05-18 19:17:44 UTC by DD