

????? ??????? ?
???????????????

Описание Смена паролей внутренних сервисов ПринтМенеджера. Общий порядок Сделайте резервную копию: `cp /opt/printmanager/.env /opt/printmanager/.env.bak` Внесите изменения в файл `/opt/printmanager/.env` . Перезапустите систему: `cd /opt/printmanager/ sudo docker-compose down sudo docker-compose up -d` При балансировке нагрузки: повторите шаги на каждом сервере ПринтМенеджер. Также выполните инструкции раздела «Смена паролей на сервере балансировки». PostgreSQL (базовая схема, без балансировки)
`DATABASE_URL="postgres://postgres:NEW-PASSWORD@db:5432/printmanager"`
`DATABASE_PASSWORD="NEW-PASSWORD"` Затем: `sudo docker-compose down sudo docker-compose up -d db sudo docker-compose exec -T db bash -c "psql -U postgres -c "ALTER USER postgres PASSWORD '$POSTGRES_PASSWORD';""` `sudo docker-compose up -d PostgreSQL` (схема с балансировкой нагрузки) `DATABASE_URL="postgres://postgres:NEW-PASSWORD@db:5432/printmanager"` Затем: `sudo docker-compose down` Измените пароль штатными средствами во внешней базе данных, затем запустите систему. Важно При схеме с балансировкой все изменения паролей в Мониторинге и ПринтМенеджер должны быть отражены в конфигурационных файлах балансировщика. CUPS установлен на всех серверах в схеме с балансировкой — учитывайте это при перезапуске.

Revision #4

Created 2026-05-09 16:56:29 UTC by DD

Updated 2026-05-18 19:18:42 UTC by DD