

???????????? ? DLP-????????????

???????????????? ? DLP-????????????

Раздел. Интеграции / Внешние интеграции Ключевые слова:

- DLP
- Data Loss Prevention
- InfoWatch
- интеграция с DLP
- контроль копирования
- контроль сканирования
- контроль документов на МФУ
- анализ документов
- предотвращение утечек данных
- утечка данных
- информационная безопасность
- контроль документооборота
- копирование на МФУ
- сканирование на МФУ
- передача документов в DLP
- контроль действий пользователей на МФУ
- безопасность документов component: ПринтМенеджер -->

????????????

Интеграция с DLP-системами предназначена для передачи документов, полученных на МФУ, в системы предотвращения утечек данных (DLP) для последующего анализа. Решение позволяет включить операции с документами на МФУ в общий контур контроля документооборота и информационной безопасности организации.

????????????

Большинство DLP-систем контролируют электронные каналы передачи данных: электронную почту, файловые хранилища, веб-трафик и другие информационные потоки. При этом операции, выполняемые непосредственно на МФУ, часто остаются вне зоны

автоматического контроля. В результате служба информационной безопасности не имеет возможности автоматически анализировать документы, обрабатываемые пользователями на устройствах печати. Printum получает цифровой образ документа и передаёт его во внешнюю DLP-систему для проверки.

???????? ????????

При выполнении пользователем операции копирования или сканирования Printum получает цифровой образ документа и автоматически передаёт его во внешнюю DLP-систему. После получения документа дальнейший анализ выполняется средствами DLP-системы в соответствии с её политиками безопасности. Printum не анализирует содержимое документов и не принимает решения о блокировке операций.

???????????????????? ????????

В DLP-систему могут передаваться: файл документа; тип операции; дата и время выполнения операции; информация о пользователе; информация об устройстве; дополнительные атрибуты события. Конкретный состав передаваемых данных зависит от настроек интеграции.

???????????????????? ????????

Передача документов выполняется автоматически и не требует действий пользователя. Если в системе разрешено хранение образов документов, Printum выполняет повторные попытки передачи при временной недоступности DLP-системы. Если в организации запрещено хранение образов документов, передача выполняется до удаления документа из системы. В этом режиме повторные попытки передачи не выполняются. Проверка содержимого документов, формирование инцидентов и принятие решений выполняются средствами DLP-системы.

????????????????

Для использования интеграции требуется Printum версии 4.4 или выше и встроенное приложение Printum на МФУ.

???????????????? ????????

Настройка интеграции с DLP-системами

Revision #1

Created 2026-06-09 13:48:37 UTC by DD

Updated 2026-06-09 13:48:38 UTC by DD